

10 Ablegen nach Einsatz

Ablegen nach Einsatz

Zuerst ist eine Erstdekontamination nach vom Einsatzleiter festgelegtem Verfahren durchzuführen. Auch die Stiefel müssen grob dekontaminiert werden, um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden.



Ziel: Flüchtige Stoffe entfernen!

Beachte:

- Sortenreine Geräteablage an geeigneter Stelle
- Taschen der Schutzkleidung (Jacke und Hose) entleeren, sicher und gesichert ablegen

Ablegen der Schutzkleidung nach dem Einsatz

1. Helm ablegen
2. Kontakt zum Unterstützer aufnehmen
3. Atemschutzgerät ablegen (bleibt angeschlossen!)
4. Handschuhe öffnen
5. Handschuhe abstreifen
6. Strickbündchen abstreifen
7. Ggf. Unterziehhandschuhe ausziehen
8. Hände abtrocknen



**! Schutzkleidung nicht auf Links drehen,
Gefahr der Kreuzkontamination der
Innenseite durch die Außenseite !**





9. Erstes Paar Einmalhandschuhe anziehen
10. Zweites Paar Einmalhandschuhe darüberziehen
11. Kragen der Schutzkleidung öffnen
12. Jacke öffnen, ablegen, Reißverschluss und Klett schließen und verstauen (in durchsichtigen Sack oder Waschbeutel, Kiste, etc.)
13. Flammenschutzhaube über die Maske auf die Mitteldruckleitung führen
14. Atemschutzmaske mit C-Griff nach hinten von Kopf abnehmen
15. Äußeres Paar Einmalhandschuhe abwerfen
16. FFP3-Maske als Atemschutz entgegennehmen und aufsetzen
17. Ggf. Flammenschutzhaube zur restlichen Schutzkleidung legen
18. Stiefel und Schutzhose ausziehen, ablegen, Reißverschluss und Klett schließen und verstauen (in durchsichtigen Sack oder Waschbeutel, Kiste etc.)
19. Kontaminationsanhängekarten ausfüllen und an sowie in der Verpackung anbringen
20. Verpackung der kontaminierten Schutzkleidung schließen
21. Persönliche hygienische Reinigung von Gesicht, Nacken und Händen mit Feuchttüchern
22. Ersatzkleidung anziehen

